



Installationsguide

MF 220-280-360



1.Hämta drivrutinen

Öppna webbläsaren och slå in följande adress

<http://docs.olipartner.com/producttypes/1/products/33/filetypes/2/files>


Välj filen som heter "**PCL 6 Windows vers Swedish**" och ladda ner.

2. Packa upp filen


Öppna "**Nedladdade filer eller downloads på din dator**"

Leta upp filen du laddade ner (**MF220-280-360_PCL6_W10_3.7.0.0_SV**)

Högerklicka på filen och välj "**packa upp här eller Extrahera**"



Öppna sedan mappen som som **dök upp** och högerklicka på båda filerna ”**GE36C1PCL6Winx64_3700SV** och **GE36C1PCL6Winx86_3700SV**” och välj ”**packa upp här eller Extrahera**”




3. Kolla vilken IP address skrivaren har


Gå bort till skrivaren och tryck på knappen ”**Utility/Counter**” som är placerad till höger om displayn → tryck sedan på knappen ”**enhetsinformation**” och skriv ner ”**IP adressen**” som står där. (Exempelvis 192.168.1.220)

4. Installation av skrivaren


På datorn trycker du nu **"Start"** → väljer **"kontrollpanelen"** → **"Enheter och skrivare"** → **"lägg till skrivare"** →



"Lägg till en lokal skrivare" → Välj **"skapa ny port"** → I rullfönstret väljer du **"Standard TCP/IP port"**




Under **"värdnamn eller IP adress"** skriver du adressen du hämtade på skrivaren. (ex: 192.168.1.200) och trycker **"nästa"**. → Välj **"diskett finns"**




Välj "**Bläddra**" och leta upp mappen du packade upp i dina **Hämtade filer**. → välj mappen som heter "**GE36C1PCL6Winx64_3700SV**" och markera den filen som heter "**KOAZ8JA_**" och välj "**Öppna**".


(OBS! Om det skulle dyka upp ett meddelande om att mappen inte innehåller någon kompatibel drivrutin för x32 baserade system väljer du istället den filen som ligger i mappen "**GE36C1PCL6Winx32_3700SV**")



Välj "**Nästa**" → Döp skrivaren till exempel "**Olivetti 220**" → "**Nästa**"




Välj alternativet **"Dela inte ut denna skrivaren"** → Välj sedan **"Använd som standardskrivare"** (om du vill att datorn automatiskt ska skriva ut på denna skrivare)




5. Ändra standardinställning till 1-sidig utskrift

Av miljöskäl är skrivaren standard inställd på att skriva ut "duplex" (båda sidorna utav pappret) vill du ändra detta följ stegen nedan.

På datorn trycker du nu **"start"** → väljer **"kontrollpanelen"** → **"Enheter och skrivare"** → **Högerklicka** nu på skrivaren som heter **"Olivetti "** och välj **"utskriftsinställningar"**



Välj fliken **"Layout"** och välj utskriftstyp **"1-sidig"** → Välj sedan **"verkställ"** för att spara och sedan **"OK"** för att stänga



Nu är installationen klar och du kan börja använda din skrivare!